Installation du module python pour les FALCON sous ANACONDA

- Lancer ANACONDA POWERSHELL
- Créer un environnement virtuel anaconda avec les bonnes librairies :

conda create -n py310 --yes spyder numpy scipy matplotlib cython pygame python=3.10

- Lancer **SPYDER** (py310)
- Dans le console (panneau en bas, à droite): copier et coller cette commande:

pip install \\ppidomain\Logiciels2\Sinan\pyDhd-0.1-cp310-cp310-win_amd64.whl

• S'assurer que le message dit "Successfully Installed" (ou "is already installed")